

NOTE DI INSTALLAZIONE PROCEDURA WINCOA/MAG REV. H 6.4

Prima di procedere all'installazione della procedura, verificare e memorizzare l'attuale numero di revisione installata controllando in basso a sinistra del menu' generale, in quanto, in base all'attuale revisione in Vs. possesso, sara' eventualmente necessario effettuare uno o piu' aggiornamenti degli Archivi della procedura.

E' consigliabile fare una copia degli archivi delle Ditte gestite, prima di effettuare l'aggiornamento degli Archivi

Installazione della Procedura

La nuova procedura puo' essere scaricata dal ns. sito al seguente indirizzo : www.hexasrl.com andando sulla voce "Aggiornamenti" dove e' possibile consultare le Note di installazione e scaricare i files eseguibili in base alla precedente revisione installata :

Se l'utente aveva gia' scaricato ed installato le precedenti Revisioni dalla.H3.8 alla H5.3 , deve scaricare ed installare sia il file Wincoa.exe sia il file Wincoaappserver.exe senza effettuare nessun "Aggiornamento Archivi".

Se l'utente utilizza la precedente Revisione H6.0/H6.1/H6.2/H6.3, e' necessario scaricare ed installare solo il file Wincoa.exe.

I files scaricati devono essere copiati all'interno della cartella Wincoa sul disco C: in caso di installazione mono utente, mentre in caso di installazione in rete locale, i files vanno copiati sul Server nella cartella da cui viene lanciato il programma.(eventualmente se non si conosce andare sull'icona del Wincoa con il tasto Dx del mouse e dalla voce proprieta' individuare dalla riga "Destinazione" il nome della cartella sul Server).

Aggiornamento Archivi delle Ditte (solo se la precedente revisione e' inferiore a 3.8)

1. Andare sulla voce **File** in alto a sinistra e selezionare "Utilita' Archivi".
2. Alla richiesta della Password, digitare in minuscolo la parola : **hexatrasferimenti** e dare OK.
3. Compaiono una serie di pulsanti con le diverse possibilita' di Aggiornamento :
cliccare in sequenza sui pulsanti relativi agli aggiornamenti da effettuare, partendo dal primo successivo rispetto alla revisione utilizzata prima dell'installazione della nuova procedura:
I Clienti che avevano in precedenza le rev. 6.1/6.2/6.3, devono effettuare in sequenza gli aggiornamenti a partire dalla 6.4 in poi fino ad arrivare alla H3.8
I Clienti che avevano la rev. 5.9 devono partire dalla 6.0 in poi fino alla H3.8

N.B. I Clienti che avevano una rev. antecedente alla 5.9, alla richiesta della Password iniziale dopo essere entrati in "Utilita' Archivi", devono digitare al parola : **hexavecchitrasferimenti** e dare OK per far comparire una schermata dove sulla destra sono riportati i pulsanti relativi agli Aggiornamenti archivi delle vecchie revisioni, da cliccare in funzione della precedente revisione utilizzata, per eseguire in sequenza tutti gli aggiornamenti successivi

4. **Terminate le varie fasi di aggiornamento, uscire completamente dalla procedura per rendere definitive le variazioni apportate**